

螢幕保護程式：最多 **10 分鐘**內自動啓動以及**密碼保護**。

◎設定方式：



- A ● 螢幕保護裝置：任意選擇一個。
- B ● 等候〔10〕分鐘：設定最多10分鐘。
- C ● 繼續後，以密碼保護：請打勾
- D ● 按〔確定〕：完成設定。

Windows 自動更新：每天下午 1 2 點進行更新。


◎設定方式：



- A ● 選擇「自動」。
- B ● 設定〔每天〕的〔下午 12：00〕。
- C ● 按〔確定〕：完成設定。

使用者帳戶密碼原則：登入電腦時必須要**使用密碼登入**，以及**必須設定密碼原則**。

◎設定方式：



※請點選左邊的清單：帳戶原則→密碼原則。
右邊則是詳細內容**設定項目**。
在右邊的設定項目上點二下滑鼠進行設定。


※請依下列的說明進行設定。



※說明：此項設定啓用後，登入密碼的複雜性必須要符合下列 4 個原則的其中 3 個：1.小寫英文；2.大寫英文；3.數字；4.符號。

例如：

密碼範例	是否 符合	原則			
		小寫 英文	大寫 英文	數字	符號
apple	不符合	✓			
apple123	不符合	✓		✓	
APPLE123	不符合		✓	✓	
apple123#	符合	✓		✓	✓
APPLE123*	符合		✓	✓	✓
Apple123**	符合	✓	✓	✓	✓



※說明：登入電腦的密碼在180天後到期，必須重新再次設定密碼。



※說明：此項設定是指在變更密碼完成後，7日內不可再變更，必須等到第8天之後才可以再度變更。

強制執行密碼歷程記錄：

強制執行密碼歷程記錄 內容

本機安全性設定 | 解說此設定

強制執行密碼歷程記錄

密碼記錄的保留期：

1

記憶的密碼

確定

取消

套用(A)

※說明：此項設定是指在重新設定密碼時，不可以使用前一次的密碼。


例如：原本使用的密碼為「Apple123**」，則在進行變更密碼後，不可再使用同一組，必須使用不同的密碼。



※說明：密碼至少必須有 6 個以上的字元。

使用者帳戶鎖定原則：在登入電腦時如果輸入密碼錯誤超過 3 次，則會鎖定電腦 30 分鐘；30 分鐘之內，無法進行登入動作。

◎設定方式：



※請點選左邊的清單：帳戶原則→帳戶鎖定原則。
右邊則是詳細內容設定項目。
在右邊的設定項目上點二下滑鼠進行設定。



帳戶鎖定閾值：8 次

帳戶鎖定閾值 內容

本機安全性設定

解說此設定



帳戶鎖定閾值

帳戶將被鎖定在：

3

次不正確的登入嘗試

確定

取消

套用(A)